



Exif Viewer DP Editor

Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch erklärt den Gebrauch der Softwareprogramme Exif Viewer und DP Editor. Lesen Sie diese bitte gründlich durch, bevor Sie mit diesen Programmen arbeiten.

WICHTIG

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie die Software benutzen.

Hinweise zur Software und zum Benutzerhandbuch

- (1) Übertragung oder Vervielfältigung der beiliegenden Software oder dieses Benutzerhandbuchs oder von Teilen davon ohne Genehmigung ist untersagt.
- (2) Die beiliegende Software und das Benutzerhandbuch dürfen nur für ein Gerät benutzt werden.
- (3) Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Verluste oder Schäden, die dem Anwender oder einer dritten Personen durch die Benutzung eines Geräts mit der beiliegenden Software oder dem Benutzerhandbuch entstehen.
- (4) Dieses Produkt wurde mit der größten Sorgfalt hergestellt. Sollte trotzdem ein Defekt festgestellt werden, der auf einen Produktionsfehler zurückzuführen ist, wird das Produkt kostenlos ersetzt. Für Defekte, die nicht vom Hersteller verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.
- (5) Änderungen des Inhalts der beiliegenden Software und des Benutzerhandbuchs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.



Versuchen Sie nicht, die beiliegende CD-ROM auf einem Audio-CD-Spieler abzuspielen. Die entstehenden Geräusche könnten sonst Ihr Gehör schädigen oder die Lautsprecher oder Kopfhörer beschädigen.

- Microsoft, MS-DOS und Windows sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.
- Windows ist eine abgekürzte Bezeichnung für das Microsoft Windows Betriebssystem.
- Macintosh, iMac, Mac OS und QuickTime™ sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- Adobe Photoshop und PhotoDeluxe sind Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA.
- SmartMedia™ ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.
- Alle anderen Firmen- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Einführung

Diese Gebrauchsanleitung erklärt, wie Sie mit den Softwareprogrammen Exif Viewer und DP Editor arbeiten.

Vorausgesetzt wird, daß der Leser grundlegende Kenntnisse im Umgang mit einem Personal Computer (PC) besitzt. Genauere Informationen über die Benutzung Ihres PCs entnehmen Sie bitte den Handbüchern für Ihren Computer.

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Bildschirme und Menüs unterscheiden sich in der Windows- und Macintosh-Version etwas. Schlagen Sie bitte an Stellen in dieser Gebrauchsanleitung nach, wo "(Windows)" oder "(Macintosh)" gezeigt wird, die entsprechenden Beschreibungen für Ihren PC-Typ nach.

Inhalt

WICHTIG	2
Einführung.....	3
Inhalt	4
I. Arbeiten mit der Software auf Ihrem PC	
■ Verwendung von Exif Viewer	
1.Starten von Exif Viewer	6
2.Anzeigen von Bildern	9
1.Auswählen des Ordners	9
2.Anzeigen von Bildern	9
3.Vergrößern und verkleinern des angezeigten Bildes	9
4.Verschieben der Bildanzeige	10
5.Wiedergeben von Videos.....	10
6.Verwendung der Ordnerwahl-Verlaufsliste.....	11
7.Verwendung von Lesezeichen	12
8.Änderung des VorschauBild-Anzeigemodus.....	13
9.Anzeigen der Bildinformation.....	14
10.Vorführen einer Diaschau	15
3.Arbeiten mit Bilddateien.....	16
1.Wahl eines Bildes	16
2.Verschieben und Kopieren von Bildern.....	16
3.Umbenennen von Bilddateien	17
4.Löschen von Bildern	17
4.Bildbearbeitung	18
1.Bildfenster	18
2.Beschneiden des Bildes	18
3.Kopieren des Bildes in die Zwischenablage.....	19
4.Ändern der Bildgröße	19
5.Drehen des Bildes	19
6.Speichern des Bildes	20
7.Registrieren eines Bildbetrachtungsprogramms.....	20
5.Drucken des Bildes	21
1.Einrichten einer Seite.....	21
2.Drucken	21
3.Drucken eines Index	23
6.Beenden des Exif Viewer	24


■ Ausdruckbestellung festlegen (Verwendung des DP Editor)	
1. Starten des DP Editor	25
2. Wahl des Datenträgers	26
3. Registrieren der Ausdruckbestellungsinformation	27
1. Hauptfenster.....	27
2. Registrieren von Bildern.....	28
Auswählen von Bildern.....	28
Spezifizieren der Anzahl von Ausdrucken	28
3. Bearbeiten der Information für den Indexausdruck.....	29
Indexfenster	29
Hinzufügen von Bildern	29
4. Löschen der Registrierung von Bildern.....	30
5. Bestätigung einer Bestellung	
(Speichern einer Bestellung)	30
6. Anzeigen registrierter Bilder	31
Bildfenster.....	31
Vergrößern / Verkleinern des angezeigten Bildes	31
Verschieben der Bildanzeige	31
7. Beschneiden eines registrierten Bildes	32
Einstellung der Drehung für ein registriertes Bild.....	32
Einstellung der Druckinformation für ein registriertes Bild	33
8. Beenden des DP Editor	34
DPOF.....	34
II. Im Problemfall	
Fehlersuche.....	35
■ Probleme mit Exif Viewer	35
■ Probleme mit DP Editor	38
■ Gemeinsame Probleme.....	39
III. Anhang	
Glossar.....	40

I. Arbeiten mit der Software auf Ihrem PC

Verwendung von Exif Viewer

1. Starten von Exif Viewer


Startbildschirm



Windows

Wählen Sie vom Windows Startmenü aus
[Programme]-[Exif Viewer]-[Exif Viewer].

Doppelklicken Sie auf [Exif Viewer].



Macintosh

Exif Viewer Hauptfenster und Menüs

Sobald Exif Viewer startet, erscheint der folgende Bildschirm.




Windows

Vorschau-Anzeigebereich:

Ordnerstruktur-Anzeigebereich:

Anzeigebereich für registrierte Anwendungen:



Macintosh



HINWEIS:

Exif Viewer kann die folgenden Dateiformate lesen: Exif-JPEG, Exif-TIFF, JPEG, BMP (Windows-Version), PICT (Macintosh-Version), FlashPix und AVI.



TIP:

- Wenn Sie den Exif Viewer nicht mehr starten, ist wahrscheinlich die Preferences-Datei beschädigt.
- Öffnen Sie den Preferences-Ordner im Systemorder auf dem Startvolume und verschieben Sie die Datei [Exif Viewer Prefs] in den Papierkorb. Dann entleeren Sie den Papierkorb und starten Exif Viewer noch einmal.

Konfiguration des Hauptfensters

Ordnerstruktur-Anzeigebereich:


Listet den Inhalt der Laufwerke und Ordner auf.

Anzeigebereich für registrierte Anwendungen:

Zeigt das Anwendungsprogramm an, die für das Öffnen von Bildern registriert sind.

Vorschaubild-Anzeigebereich:

Zeigt Vorschaubilder der Bilder im ausgewählten Ordner an.



Schaltfläche [Ordnerstruktur ein / ausblenden]:

Diese Schaltfläche blendet abwechselnd die Ordnerstruktur und die registrierten Anwendungen ein und aus.



Schaltfläche [Zurück]:

Mit dieser Schaltfläche schalten Sie zum zuletzt angezeigten Ordner zurück. (-> S.11)



Schaltfläche [Vorwärts]:

Wenn Sie mit der Schaltfläche [Zurück] zum zuvor ausgewählten Ordner gegangen sind, schalten Sie mit [Vorwärts] zum ursprünglichen Ordner zurück. (-> S.11)



Schaltfläche [Abbrechen]:

Mit dieser Schaltfläche brechen Sie die Anzeige der Vorschaubilder ab.



Schaltfläche [Aktualisieren]:

Mit dieser Schaltfläche aktualisieren Sie die Anzeige, so daß die neuesten Daten angezeigt werden.



Schaltfläche [Öffnen]:

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das gewählte Bild. (-> S.9)



Schaltfläche [Information]:

Mit dieser Schaltfläche rufen Sie die Informationen für das ausgewählte Bild ab. (-> S.14)



Schaltfläche [Drucken]:


Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld Drucken und druckt ein Bild. (-> S.21)



Schaltfläche [Ausdruck bestellen]:


Mit dieser Schaltfläche starten Sie den DP Editor und bestellen Ausdruck. (-> S.25)

Popup-Menüs



Popup-Menü [Vorschaubilder-Anordnen]:

Über dieses Menü wählen Sie die Anordnung aus, in der die Vorschaubilder angezeigt werden. (-> S.13)



Popup-Menü [Vorschaubildgröße]:

Über dieses Menü wählen Sie die Größe, in der die Vorschaubilder angezeigt werden. (-> S.13)

2. Anzeigen von Bildern

1. Auswählen des Ordners

Wählen Sie den gewünschten Ordner, indem Sie ihn im Ordnerstruktur-Anzeigebereich des Hauptfensters anklicken. Die Bilder in diesem Ordner werden angezeigt.


Wenn Sie das Zeichen [] (Windows) oder [] (Macintosh) links neben dem Ordner anklicken, erscheint eine Drop-down-Liste der in dem ausgewählten Ordner enthaltenen Ordner.

2. Anzeigen von Bildern


Um ein Bild in einem neuen Fenster anzuzeigen, doppelklicken Sie auf das Vorschaubild im Hauptfenster oder markieren ein Vorschaubild und:

- A. Klicken auf die Schaltfläche [] oder
- B. Wählen [Öffnen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh).

Bildfenster



Windows



Macintosh

3. Vergrößern und verkleinern des angezeigten Bildes

Um das angezeigte Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, schalten Sie in den Vergrößerungs- oder Verkleinerungsmodus, indem Sie die Schaltfläche [] oder [] in der Symbolleiste anklicken oder [Vergrößerungswerkzeug] bzw. [Verkleinerungswerkzeug] im Menü [Bild] wählen. Wenn Sie dann das Bild mit der Maus anklicken, wird es vergrößert oder verkleinert; der angeklickte Punkt ist dabei der Mittelpunkt des Bildes.

4. Verschieben der Bildanzeige

Mit Hilfe der Bildlaufleisten im Bildfenster können Sie einen Bildlauf zu unterschiedlichen Bildteilen durchführen.


Darüber hinaus können Sie durch Anklicken die Schaltfläche [] in der Symbolleiste oder durch Wahl von [Handwerkzeug] im Menü [Bild] in den freien Bildlauf- Modus schalten, in dem Sie das Bild durch Ziehen mit der Maus nach Belieben im Fenster verschieben können.

5. Wiedergeben von Videos

Vorschaubilder mit dem Symbol [Video]  können Sie in einem Video-Wiedergabefenster anzeigen und wiedergeben, indem Sie das Vorschaubild markieren und:

- Auf die Schaltfläche [] klicken oder
- [Öffnen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen.

Video-Wiedergabefenster



Macintosh

Windows

Schaltfläche [Einzelbildschaltung]:

Schaltet das Video jeweils um ein Einzelbild vor oder zurück.

Schaltfläche [Wiedergabestatus]:

Zeigt den Wiedergabestatus. Sie können die Wiedergabe an jedem Punkt starten, indem Sie die Schaltfläche zu dem gewünschten Einzelbild ziehen.

Schaltfläche [Wiedergabe]:

Startet die Wiedergabe.

Schaltfläche [Lautstärke]:

Reguliert die Lautstärke.

Speichern eines Video-Einzelbildes

Wenn Sie die Video-Wiedergabe unterbrechen, können Sie mit dem Befehl [Speichern unter] (Windows) oder [Sichern unter] (Macintosh) im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) das gerade angezeigte Einzelbild als Standbild speichern.

6.Verwendung der Ordnerwahl-Verlaufsliste

Bis zu 20 der zuletzt gewählten Ordnernamen werden automatisch aufgezeichnet. Wenn Sie einen aufgezeichneten Ordnernamen im Menü [Wechseln zu] wählen, werden die Bilder in diesem Ordner angezeigt.

Wenn Sie auf die Schaltfläche  klicken oder [Zurück] im Menü [Wechseln zu] wählen, wird der Ordner angezeigt, der zuletzt vor dem aktuellen Ordner gewählt war. Ist kein zuvor gewählter Ordner vorhanden, sind diese Schaltfläche und der entsprechende Menüpunkt ausgeblendet.

Sind Sie zum vorherigen Ordner zurückgegangen, wird bei Anklicken der Schaltfläche  oder Wahl von [Vorwärts] im Menü [Wechseln zu] zum entsprechenden Ordner nach dem gegenwärtig angezeigten gewechselt. Ist kein entsprechender Ordner vorhanden, sind diese Schaltfläche und der entsprechende Menüpunkt ausgeblendet.

7. Verwendung von Lesezeichen

■ Registrieren eines Ordners als Lesezeichen

Wählen Sie [Zu Lesezeichen hinzufügen] im Menü [Lesezeichen], um den gegenwärtig gewählten Ordner als Lesezeichen zu registrieren.

Der Name des registrierten Ordners wird als Titel verwendet.

Sie können bis zu 100 Lesezeichen registrieren.



HINWEIS:

Sobald 100 Lesezeichen registriert worden sind, wird der Menüpunkt [Zu Lesezeichen hinzufügen] ausgeblendet und kann nicht mehr benutzt werden.


■ Durchsuchen der Lesezeichen

Wenn Sie den Titel im Menü [Lesezeichen] wählen, werden die Bilder in dem Ordner mit dem entsprechenden Titel angezeigt.


■ Bearbeiten der Lesezeichen

Um die Lesezeichen zu bearbeiten, öffnen Sie das Dialogfeld Lesezeichen, indem Sie [Lesezeichen verwalten] im Menü [Lesezeichen] wählen.

Dialogfeld Lesezeichen



Windows



Macintosh

Anzeige von Titel / Pfad:

Zeigt den Titel und den Pfad des Ordners an.

Der Titel kann geändert werden; Sie müssen ihn dazu anklicken.

Schaltfläche [Löschen]:

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen] oder drücken Sie die Löschtaste (Windows), um das markierte Lesezeichen zu löschen.

8. Änderung des Vorschaubild-Anzeigemodus

■ Ändern der Anordnung der Vorschaubilder

Wählen Sie [Vorschaubilder anordnen] (Windows) oder [Anordnen] (Macintosh) im Menü [Ansicht] (Windows) oder [Darstellung] (Macintosh) oder im Popup-Menü [Vorschaubilder-Anordnen] und wählen Sie, nach welcher Sortierung die Vorschaubilder angezeigt werden sollen.

Nach Name, Typ, Datum

■ Ändern der Vorschaubildgröße

Wählen Sie [Vorschaubildgröße] im Menü [Ansicht] (Windows) oder [Darstellung] (Macintosh) oder im Popup-Menü [Vorschaubildgröße] und wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Anzeigegröße der Vorschaubilder.

Große (160 x 120 Pixel), Mittlere (80 x 60 Pixel), Kleine (40 x 30 Pixel)


■ Ändern des Rahmen- und Hintergrunddesigns der Vorschaubilder

Sie können durch Wahl von [Fenster anpassen] (Windows) oder [Darstellungsoptionen] (Macintosh) im Menü [Ansicht] (Windows) oder [Darstellung] (Macintosh) das Dialogfeld [Fenster anpassen] (Windows) oder [Darstellungsoptionen] (Macintosh) öffnen und das Design des Vorschaubildrahmens oder des Hauptfenster-Hintergrunds ändern.

Dialogfeld [Fenster anpassen]



Windows




Macintosh


9. Anzeigen der Bildinformation

Um die Bildinformation anzuzeigen, markieren Sie ein Vorschaubild und klicken auf die Schaltfläche [] oder wählen [Information] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh). Ein Fenster mit den Bildinformationen erscheint.

Dialogfeld Bildinformation



Windows



Macintosh




HINWEIS:

- Exif Viewer benutzt für die Angabe von Verschlussgeschwindigkeit und Blende die von herkömmlichen Kameras verwendeten Werte; deshalb kann es vorkommen, daß diese Informationen nicht mit den bei einer Digitalkamera verwendeten Einstellungen übereinstimmen.
- Im Feld für das Urheberrecht können nur ASCII-Textzeichen eingegeben werden.


10. Vorführen einer Diaschau

Wenn Sie [Diaschau] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Dialogfeld [Diaschauseinstellung], und Sie können eine Diaschau zeigen. Die Diaschau zeigt die Bilddateien im Vorschaubild-Anzeigebereich.

Dialogfeld Diaschauseinstellung



Windows



Macintosh

Schaltfläche [Wiedergabe]:

Startet die Diaschau.

Eingabefeld [Wiedergabeintervall]:

Bestimmt die Wiedergabezeit (in Sekunden) für die einzelnen Bilder. Dieser Wert kann eingestellt werden, wenn das Optionsfeld [Automatisch] als Wiedergabe-Modus aktiviert ist. Die Wiedergabezeit kann im Bereich von 1 Sekunde bis 30 Sekunden eingestellt werden.

Optionsfelder [Wiedergabe-Modus]:

Hier können Sie den Wiedergabe-Modus wählen. Es stehen die Optionen [Automatisch] und [Durch Tastendruck] zur Verfügung.

Kontrollkästchen [Wiederholt wiedergeben]:

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Diaschau als sich wiederholenden Durchlauf wiedergeben wollen.

Wiedergabe einer Diaschau

[Durch Tastendruck]-Wiedergabe:

Wenn Sie [Durch Tastendruck] als Wiedergabe-Modus wählen und dann auf die Schaltfläche [Wiedergabe] klicken, wird das erste Bild angezeigt. Um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen, betätigen Sie dann die Rechtspfeil- bzw. Linkspfeiltaste.

Beenden einer Diaschau

Zum Beenden einer Diaschau klicken Sie mit der Maus oder drücken die Taste [Esc] (Windows) oder die Befehlstaste + [.] (Macintosh).

3.Arbeiten mit Bilddateien

1.Wahl eines Bildes

Bilder im Hauptfenster können folgendermaßen gewählt werden.

Ein Bild wählen:

Um ein einzelnes Bild zu wählen (markieren), klicken Sie das Vorschaubild an.

Alle Bilder wählen:

Wählen Sie [Alles markieren] (Windows) oder [Alles auswählen] (Macintosh) im Menü [Bearbeiten], um alle Bilder im Vorschaubild-Anzeigebereich zu wählen.

Mehrere Bilder über die Tastatur wählen:

Sie können mehrere Bilder wählen, indem Sie die Steuerungstaste (Windows) oder Umschalttaste (Macintosh) gedrückt halten, während Sie ein Bild nach dem anderen anklicken.

Mehrere Bilder mit der Maus wählen:

Wenn Sie die Maus über die Vorschaubilder ziehen, werden alle Bilder in dem vom Mauszeiger gezeichneten Feld gewählt.

2.Verschieben und Kopieren von Bildern

Benutzen Sie eine der folgenden Methoden, um eine Bilddatei von einem Speicherort zu einem anderen auf demselben Laufwerk (Windows) oder Volume (Macintosh) zu verschieben.

- A. Ziehen Sie das Vorschaubild vom Vorschaubild-Anzeigebereich im Exif Viewer und legen Sie es auf dem Desktop ab.
- B. Ziehen Sie das Vorschaubild vom Vorschaubild-Anzeigebereich im Exif Viewer und legen Sie es im Ordnerstruktur-Anzeigebereich ab.
- C. Ziehen Sie die Bilddatei vom Desktop und legen Sie sie im Exif Viewer-Fenster ab.

Bilder können nicht vom PC auf eine in der Kamera geladene SmartMedia-Karte kopiert werden.

Wenn die Datei zu einem Speicherort auf einem anderen Laufwerk (Windows) oder Volume (Macintosh) gezogen wird, wird sie kopiert.


3.Umbenennen von Bilddateien

Sie können eine Bilddatei umbenennen, indem Sie im Dateinamen-Anzeigebereich klicken und einen neuen Dateinamen eingeben.

Automatische Umbenennung

Wenn Sie das umzubennende Bild markieren und [Automatisch umbenennen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Dialogfeld [Automatisch umbenennen], und Sie können das Dateinamenformat wählen.

Dialogfeld [Automatisch umbenennen]



Windows



Macintosh

Hiermit ist es möglich, den Namen des gewählten Bildes mit einem einzigen Bedienungsschritt in einen Namen zu ändern, der das Datum, die Zeit und den gewünschten Text enthält. [Automatisch umbenennen] ersetzt den Dateinamen auf die folgende Weise.

Wurde beispielsweise das markierte Bild um 9:21 und 15 Sekunden am 3. März 2000 fotografiert und [TARO] im Feld [Benutzerdefinitionen] eingegeben, lautet der neue Name, der dem Bild zugewiesen wird:

[Datum] und [Zeit] spezifiziert -> "TARO2000_0303_092115AA.JPG"

Nur [Zeit] spezifiziert -> "TARO092115AA.JPG"

Nur [Datum] spezifiziert -> "TARO2000_0303AA.JPG"

Sollte der neue Dateiname einen bereits bestehenden Dateinamen duplizieren, werden die beiden am Ende des Namens angehängten Buchstaben automatisch inkrementiert, um eine Duplikation zu verhindern.

Bei der automatischen Umbenennung einer Nicht-Exif-Bilddatei oder einer Datei ohne Datums- und Uhrzeitinformation für das Foto wird automatisch der Zeitstempel der Datei benutzt.

4.Löschen von Bildern

Um ein Bild zu löschen, markieren Sie es und wählen [Löschen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) oder drücken die Löschtaste (Windows).

4. Bildbearbeitung


1. Bildfenster

Wenn Sie ein Bild bearbeiten wollen, müssen Sie es zuerst öffnen. Sie können ein Bild zum Bearbeiten öffnen, indem Sie entweder auf das Vorschaubild doppelklicken oder das Vorschaubild markieren und dann folgendes tun:


- A: Auf die Schaltfläche [] klicken.
- B: [Öffnen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen.

Wenn ein Bildbearbeitungsprogramm registriert worden ist, wird das Bild in der registrierten Anwendung geöffnet.

Bildfenster



Windows



Macintosh

Bild-Anzeigebereich:

Hier wird das Bild angezeigt.

Fensterrahmen:

Im Fensterrahmen werden die grundlegendsten Informationen für das Bild angezeigt.

2. Beschneiden des Bildes

Sie können einen Teil des Bildes zum Beschneiden auswählen, indem Sie die Schaltfläche [] in der Symbolleiste anklicken oder die Option [Auswahlwerkzeug] im Menü [Bild] wählen. Dann können Sie mit der Maus den auf dem Bild erscheinenden Ausschnittsrahmen verschieben, vergrößern oder verkleinern. Wenn Sie den gewünschten Bildteil gewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [] in der Symbolleiste oder wählen [Beschneiden] im Menü [Bild], um ihn auszuschneiden.



TIP:

Sie können die zuletzt durchgeführte Schnittoperation rückgängig machen, indem Sie [Rückgängig] (Windows) oder [Widerrufen] (Macintosh) im Menü [Bearbeiten] wählen.

3. Kopieren des Bildes in die Zwischenablage

Durch Wahl von [Kopieren] im Menü [Bearbeiten] können Sie den ausgewählten Bildteil in die Zwischenablage kopieren.

4. Ändern der Bildgröße

Wenn Sie auf die Schaltfläche  in der Symbolleiste klicken oder [Bildgröße] im Menü [Bild] wählen, erscheint das Dialogfeld [Bildgröße]. In diesem Dialogfeld können Sie die Größe des Bilds auf eine Einstellung zwischen 160x120 und 4096x4096 ändern.

Dialogfeld [Bildgröße]

Popup-Menü [Einheit]:


Hier können Sie Pixel oder Prozentzahl (%) als Einheit für die Bildgröße wählen.

Schaltfläche [OK]:


Ändert die Bildgröße entsprechend den spezifizierten Werten.

Schaltfläche [Abbrechen]:

Schließt das Dialogfeld, ohne die Bildgröße zu ändern.



Windows



Macintosh

Eingabefelder [Breite] und [Höhe]:

In diese Felder geben Sie die Bildbreite und Bildhöhe in der im Popup-Menü [Einheit] gewählten Einheit ein. Wenn Sie einen Wert in einem Feld eingeben, ändert sich der Wert im anderen Feld automatisch, um das Seitenverhältnis des Bildes beizubehalten.



TIP:

Sie können die zuletzt durchgeführte Bildgrößenänderung rückgängig machen, indem Sie [Rückgängig] (Windows) oder [Widerrufen] (Macintosh) im Menü [Bearbeiten] wählen.


5. Drehen des Bildes

Sie können das Bild 90° nach links oder rechts drehen, indem Sie auf die Schaltfläche  /  in der Symbolleiste klicken oder die Option [Linksrotation / Rechtsrotation] im Menü [Bild] wählen.


6. Speichern des Bildes

Wenn Sie auf die Schaltfläche  (Windows) oder [Sichern unter] (Macintosh) klicken oder [Speichern unter] (Windows) oder [Sichern unter] (Macintosh) im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Dialogfeld [Speichern]. In diesem Dialogfeld spezifizieren Sie das Dateiformat und den Zielordner, bevor Sie das Bild speichern.

Dialogfeld [Speichern]



Windows



Macintosh



HINWEIS:

Exif Viewer kann die folgenden Dateiformate speichern: Exif-JPEG, Exif-TIFF, BMP (Windows-Version), PICT (Macintosh-Version).

7. Registrieren eines Bildbetrachtungsprogramms

Wenn Sie ein Bild mit der Standard-Softwareeinstellung öffnen, wird es von Exif Viewer angezeigt.

Um ein vorinstalliertes Bildbetrachtungsprogramm zu verwenden, ziehen Sie das Symbol der Programmdatei oder ihre Verknüpfung (Windows) bzw. ihr Alias (Macintosh) in den Anzeigebereich für registrierte Anwendungen (->S.7). Diese Anwendung ist dann das registrierte Bildbetrachtungsprogramm und wird fortan zum Anzeigen eines Bildes benutzt, wenn Sie ein Bild öffnen.

Um die Registrierung einer registrierten Anwendung zu löschen, wählen Sie [Registrierung der Anwendungssoftware aufheben] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) oder ziehen das Symbol des registrierten Programms aus dem Anzeigebereich für registrierte Anwendungen und legen es auf dem Desktop ab.

Die folgenden Programme sind als kompatibel mit Exif Viewer bestätigt worden.

- Adobe PhotoDeluxe 2.0 (für Macintosh)
- Adobe PhotoDeluxe HE 3.0 (für Windows)
- Adobe Photoshop 4.0
- Adobe Photoshop 5.0
- Adobe Photoshop 5.5
- FUJIFILM EZtouch Ver. 3.3

5. Drucken des Bildes

1. Einrichten einer Seite

Wenn Sie [Seite einrichten] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Dialogfeld [Seite einrichten]. In diesem Dialogfeld stellen Sie Parameter wie Papierformat und Ausrichtung ein.

2. Drucken

Wenn Sie ein Bild markieren und auf die Schaltfläche [] klicken oder [Drucken] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Standard-Druckdialogfeld für den gegenwärtig ausgewählten Drucker. Von diesem Dialogfeld aus können Sie das Bild drucken.

Dialogfeld Drucken

Kontrollkästchen [Bild zentrieren]:

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Druckbild in die Mitte der Seite zu setzen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird das Bild in der oberen linken Ecke der Seite gedruckt.

Kontrollkästchen [An die Seite anpassen]:

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Bild so gedruckt, daß es die Seite ausfüllt. Aktivieren Sie dieses Kästchen nicht, wird das Bild in seiner Originalgröße gedruckt.

Optionen für [An die Seite anpassen]:

Diese Optionen können Sie wählen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

- Ganzes Bild in Maximalgröße drucken


(Bildrand hinzugefügt):

Diese Option druckt das Bild verkleinert oder vergrößert unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses, so daß kein Bildteil über die Seite hinausgeht. Das Bild wird nicht beschnitten.

- Ausgefüllten Druckbereich drucken

(Bild beschnitten):


Diese Option druckt das Bild unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses vergrößert oder verkleinert, so daß es den Druckbereich der Seite füllt. Bildteile, die über die Seite hinausgehen, werden abgeschnitten.



Windows

Kontrollkästchen [Datum aufdrucken]:

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Datum in Ihrem Bild aufgedruckt werden soll.



Macintosh

* Das mit der Schaltfläche [Eigenschaften] aufgerufene Dialogfeld [Drucken] ist je nach dem benutzten Druckertreiber unterschiedlich. (Windows)

* Andere Elemente als das Kontrollkästchen [Bild zentrieren], das Kontrollkästchen [Datum aufdrucken], das Kontrollkästchen [An die Seite anpassen] und die Optionsfelder sowie die Schaltfläche [Vorschau] variieren je nach dem benutzten Druckertreiber.

Vorschau**Schaltfläche [Vorschau]:**

Klicken Sie diese Schaltfläche an, um das Bild so anzuzeigen (Vorschaubild), wie es ausgedruckt wird.

Abbrechen**Schaltfläche [Abbrechen]:**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Druckvorgang abzubrechen und das Dialogfeld [Drucken] zu schließen.

OK**Schaltfläche [OK]:**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Drucken mit den aktuellen Einstellungen zu starten.


**TIP:**

(Macintosh) Beim Mac OS 8.5 oder höher können Sie den für das Datumsaufdrucken verwendeten Zeichensatz ändern, indem Sie das Kontrollfeld "Erscheinungsbild" öffnen und die Einstellung "Großer Systemzeichensatz" im Zeichensätze-Register ändern.


3. Drucken eines Index

Wenn Sie mehrere Bilder markieren und dann [Index drucken] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Dialogfeld [Index drucken]. Über dieses Dialogfeld können Sie einen Index der Bilder drucken.

Dialogfeld [Index drucken]



Windows



Macintosh

[Anzahl der Bilder]:

Legt die Anzahl der vertikalen und horizontalen Bilder fest.

Wenn Sie die Anzahl gedruckter Bilder ändern wollen, klicken Sie auf die Schaltflächen [▲] und [▼].

*Das mit der Schaltfläche [Eigenschaften] aufgerufene Dialogfeld [Drucken] ist je nach dem benutzten Druckertreiber unterschiedlich. (Windows)

Vorschau

Schaltfläche [Vorschau]:

Mit dieser Schaltfläche zeigen Sie Vorschaubilder der zu druckenden Bilder an.

Abbrechen

Schaltfläche [Abbrechen]:

Anklicken dieser Schaltfläche bricht den Druckvorgang ab und schließt das Dialogfeld [Index drucken].

OK

Schaltfläche [OK]:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Drucken mit den aktuellen Einstellungen zu starten.



TIP:

(Macintosh) Beim Mac OS 8.5 oder höher können Sie den für den Dateinamen verwendeten Zeichensatz ändern, indem Sie das Kontrollfeld "Erscheinungsbild" öffnen und die Einstellung "Großer Systemzeichensatz" im Zeichensätze-Register ändern.

6.Beenden des Exif Viewer


Um Exif Viewer zu beenden, wählen Sie [Beenden] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) oder klicken auf die Schaltfläche [Schließen] (Windows) oder das Feld [Schließen] (Macintosh) im Hauptfenster.

Ausdruckbestellung festlegen (Verwendung des DP Editor)

1. Starten des DP Editor

- A. Starten über das Windows Startmenü
Starten mit dem DP Editor-Symbol auf einem Macintosh


Startbildschirme



Windows

Wählen Sie vom Windows Startmenü aus [Programme]-[DP Editor]-[DP Editor].

Doppelklicken Sie auf [DP Editor].



Macintosh

- B. Starten aus Exif Viewer

Wählen Sie [Ausdruck bestellen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) von Exif Viewer oder klicken Sie auf die Schaltfläche [].




HINWEIS:

- Beim Start des DP Editor wird das Dialogfeld [Medium wählen] angezeigt; legen Sie daher den Datenträger, auf dem die Information für die Ausdruckbestellung aufgezeichnet werden soll (SmartMedia, Diskette, MO-Disk usw.), in das entsprechende Laufwerk ein, bevor Sie den DP Editor starten.
- Entfernen Sie einen möglicherweise bestehenden Schreibschutz von dem Datenträger, der vom DP Editor benutzt wird.

2. Wahl des Datenträgers

Unmittelbar nach dem Start des DP Editor und immer wenn Sie [Medium wählen] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh), wird das Dialogfeld [Medium wählen] angezeigt. In diesem Dialogfeld wählen Sie den Datenträger aus, auf dem die Ausdruckbestellungsinformation gespeichert werden sollen.

Dialogfeld [Medium wählen]



Datenträger-Anzeigebereich:

Zeigt alle gegenwärtig an den PC angeschlossenen Laufwerke. (Windows)

Zeigt alle gegenwärtig an den PC angeschlossenen Volumes. (Macintosh)



Schaltfläche [OK]:

Markieren Sie einen Datenträger und klicken Sie auf diese Schaltfläche. Das Hauptfenster erscheint.



Schaltfläche [Abbrechen]:


Klicken Sie zum Abbrechen der Datenträgerwahl auf diese Schaltfläche. Das Dialogfeld [Medium wählen] wird geschlossen. Wenn Sie diese Schaltfläche unmittelbar nach dem Start des DP Editor anklicken, wird DP Editor beendet.

3.Registrieren der Ausdruckbestellungsinformation


1.Hauptfenster

Sobald Sie einen Datenträger wählen, erscheint das Hauptfenster.

Hauptfenster



Windows



Macintosh



HINWEIS:

Sind bereits DPOF-Informationen auf dem gewählten Datenträger gespeichert, erscheinen die Indexsymbole und Vorschaubilder in dem Fenster.

2.Registrieren von Bildern

- A. Um ein Bild zu registrieren, ziehen Sie das Vorschaubild vom Desktop oder den Vorschaubild-Anzeigebereich von Exif Viewer in das Hauptfenster.
- B. Öffnen Sie das Dialogfeld [Öffnen], indem Sie [Ausdruckbestellung bestimmen] im Menü [Bestellen] wählen. Spezifizieren Sie in diesem Dialogfeld die Bilder.

**HINWEIS:**

Es können nur Bilder der Dateiformate Exif-JPEG, Exif-TIFF und JPEG und in einer Größe von mindestens 640 x 480 Pixel registriert werden. Bilder in anderen Formaten können nicht registriert werden.

* Auswählen von Bildern

Wählen Sie auf die folgende Weise Bilder im Hauptfenster oder Indexfenster.

Ein Bild wählen:

Klicken Sie auf das Vorschaubild, um das Bild zu wählen (markieren).

Alle Bilder wählen:

Sie können alle Bilder im Hauptfenster oder Indexfenster (->S.29) wählen, indem Sie [Alles markieren] (Windows) oder [Alles auswählen] (Macintosh) im Menü [Bearbeiten] wählen.

Mehrere Bilder über die Tastatur wählen:

Sie können mehrere Bilder wählen, indem Sie die Steuerungstaste (Windows) oder Umschalttaste (Macintosh) gedrückt halten, während Sie ein Bild nach dem anderen anklicken.

Mehrere Bilder mit der Maus wählen:

Wenn Sie die Maus über die Vorschaubilder ziehen, werden alle Bilder in dem vom Mauszeiger gezeichneten Feld gewählt.

Spezifizieren der Anzahl von Ausdrucken

Wenn Sie ein registriertes Bild markieren und auf die Schaltfläche  klicken, können Sie die Anzahl gewünschter Ausdrucke für das gewählte Bild bestimmen.

Sie können auch mehrere registrierte Bilder markieren (einschließlich Kombinationen von Vorschaubilder und Indexsymbolen) und die Ausdruckanzahl bestimmen.

**HINWEIS:**

Für die Anzahl von Ausdrucken können Werte von 1 bis 999 spezifiziert werden. Um die Ausdruckbestellung aufzuheben, markieren Sie das Vorschaubild oder das Indexsymbol und wählen dann [Ausdruckbestellung aufheben] im Menü [Bestellen].

**TIP:**


Die Anzahl von Ausdrucken kann auch durch Eingabe einer Zahl in Feld [Anzahl der Ausdrucke] bestimmt werden.

3. Bearbeiten der Information für den Indexausdruck


Indexfenster

Um ein neues Indexfenster zu öffnen, wählen Sie [Neuer Index] im Menü [Bestellen].

Indexfenster



Windows



Macintosh

Im Indexfenster registrieren Sie Bilder, für die Sie Indexausdrucke wünschen.

Hinzufügen von Bildern

Ein Bild hinzufügen, für das Sie einen Index ausdrucken möchten:

- A. Um ein Bild zu registrieren, ziehen Sie das Vorschaubild vom Desktop oder den Vorschaubild-Anzeigebereich von Exif Viewer in das Hauptfenster.
- B. Öffnen Sie das Dialogfeld [Öffnen], indem Sie [Ausdruckbestellung bestimmen] im Menü [Bestellen] wählen. Spezifizieren Sie in diesem Dialogfeld die Bilder.



HINWEIS:

Es können nur Bilder der Dateiformate Exif-JPEG, Exif-TIFF und JPEG und in einer Größe von mindestens 640 x 480 Pixel registriert werden. Bilder in anderen Formaten können nicht registriert werden.

4. Löschen der Registrierung von Bildern


Um die Registrierung eines Bildes zu löschen, markieren Sie das Vorschaubild oder das Indexsymbol und wählen dann [Ausdruckbestellung aufheben] im Menü [Bestellen].

5. Bestätigung einer Bestellung (Speichern einer Bestellung)


Wenn Sie auf die Schaltfläche  klicken oder [Speichern] (Windows) oder [Sichern] (Macintosh) im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) wählen, erscheint das Dialogfeld [Bestätigung der Bestellung]. Überprüfen Sie die Details für die Ausdruckbestellung und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK], um die Ausdruckbestellungsinformation aufzuzeichnen.

Die registrierten Informationen werden auf dem im Dialogfeld [Medium wählen] gewählten Datenträger aufgezeichnet.

Dialogfeld [Bestätigung der Bestellung]




Windows



Macintosh

Bei Standardausdruck wird 1 Bild auf jede Seite ausgedruckt. Beim Indexausdruck werden mehrere Bilder auf 1 Seite ausgedruckt.



Schaltfläche [OK]:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Ausdruckbestellungsinformation auf dem ausgewählten Datenträger aufzuzeichnen.



Schaltfläche [Abbrechen]:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie das Dialogfeld [Bestätigung der Bestellung] schließen wollen, ohne die Ausdruckbestellung zu speichern.




HINWEIS:

Sobald Sie die Ausdruckbestellungsinformation auf einem Datenträger gespeichert haben, verschieben, löschen oder ändern Sie keine Dateien auf dem Datenträger, bevor Sie tatsächlich die Drucke in Auftrag gegeben haben, da die Ausdruckbestellung dann nicht wie spezifiziert ausgeführt wird.


6. Anzeigen registrierter Bilder

Bildfenster

Bildfenster



Windows



Macintosh

Bild-Anzeigebereich:

Hier wird das Bild angezeigt. Die Zoom-Skalierung für die Anzeige wird im Titel gezeigt. Ein Schnittrahmen wird auf dem Bild gezeigt.

Fensterrahmen:

Zeigt den Zuschchnittbereich, den Drehungswinkel und die Beschreibungseinstellung.

Vergrößern / Verkleinern des angezeigten Bildes

Um das angezeigte Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, schalten Sie in den Vergrößerungs- oder Verkleinerungsmodus, indem Sie die Schaltfläche [🔍] oder [🔍] in der Symbolleiste anklicken oder [Vergrößerungswerkzeug] bzw. [Verkleinerungswerkzeug] im Menü [Bild] wählen. Wenn Sie dann das Bild mit der Maus anklicken, wird es vergrößert oder verkleinert; der angeklickte Punkt ist dabei der Mittelpunkt des Bildes.

Verschieben der Bildanzeige

Mit Hilfe der Bildlaufleisten im Bildfenster können Sie einen Bildlauf zu unterschiedlichen Bildteilen durchführen.

Darüber hinaus können Sie durch Anklicken die Schaltfläche [🖱️] in der Symbolleiste oder durch Wahl von [Handwerkzeug] im Menü [Bild] in den freien Bildlauf-Modus schalten, in dem Sie das Bild durch Ziehen mit der Maus nach Belieben im Fenster verschieben können.

7. Beschneiden eines registrierten Bildes

Sie können einen Teil des Bildes zum Beschneiden auswählen, indem Sie die Schaltfläche  in der Symbolleiste anklicken oder die Option [Auswahlwerkzeug] im Menü [Bild] wählen. Dann können Sie mit der Maus den auf dem Bild erscheinenden Ausschnittsrahmen verschieben, vergrößern oder verkleinern.




HINWEIS:

Der Ausschnittsrahmen hat eine Größe von mindestens 640 x 480 Pixel. Kleinere Rahmen können nicht spezifiziert werden.


Einstellung der Drehung für ein registriertes Bild

Wenn Sie auf die Schaltfläche  in der Symbolleiste klicken oder [Drehungseinstellung] im Menü [Bild] wählen, erscheint das Dialogfeld [Drehungseinstellung]. In diesem Dialogfeld spezifizieren Sie den Drehungswinkel.

Dialogfeld [Drehungseinstellung]



Windows



Macintosh

Kontrollkästchen:

Aktivieren dieses Kontrollkästchens ermöglicht die Einstellung des Drehungswinkels.




Popup-Menü [Drehungswinkel]:

In diesem Menü wählen Sie den Drehungswinkel. Der Drehungswinkel kann auf 0°, 90°, 180° und 270° eingestellt werden.



Schaltfläche [OK]:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Drehungswinkeinstellung für das Bild aufzuzeichnen.



Schaltfläche [Abbrechen]:

Wenn Sie die Drehungswinkeinstellung abbrechen und das Dialogfeld [Drehungseinstellung] schließen wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.




HINWEIS:

Lediglich durch Einstellung des Drehungswinkels wird das angezeigte Bild nicht gedreht.

Einstellung der Druckinformation für ein registriertes Bild

Wenn Sie auf die Schaltfläche  in der Symbolleiste klicken oder [Beschreibungseinstellung] im Menü [Bild] wählen, erscheint das Dialogfeld [Beschreibungseinstellung]. In diesem Dialogfeld stellen Sie die Druckinformationen für ein registriertes Bild ein.

Dialogfeld [Beschreibungseinstellung]



Windows



Macintosh

Eingabefeld [Datum]:

Geben Sie in diesem Feld das Datum ein.

Eingabefeld [Bildnummer / Dateiname]:

Geben Sie in diesem Feld die Bildnummer oder den Dateinamen ein.

Eingabefeld [Kommentar / Titel]:

Geben Sie in diesem Feld einen Kommentar oder Titel ein.

So drucken Sie das Datum...

- 1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Datum].
- 2) Wenn Sie ein anderes Datum drucken wollen, geben Sie es im Eingabefeld [Datum] ein.

So drucken Sie die Bildnummer oder den Dateinamen...

- 1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Bildnummer / Dateiname].
- 2) Geben Sie die Bildnummer oder den Dateinamen im Eingabefeld [Bildnummer / Dateiname] ein. Sie können dafür maximal 12 ASCII-Zeichen verwenden.

So drucken Sie einen Kommentar oder Titel...

- 1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Kommentar / Titel].
- 2) Geben Sie den Kommentar oder Titel im Eingabefeld [Kommentar / Titel] ein. Sie können dafür maximal 12 ASCII-Zeichen verwenden.



Schaltfläche [OK]:

Klicken Sie nach dem Spezifizieren der Druckdetails auf diese Schaltfläche, um die Druckinformationen aufzuzeichnen.



Schaltfläche [Abbrechen]:

Wenn Sie die Beschreibungseinstellung löschen und das Dialogfeld [Beschreibungseinstellung] schließen wollen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

8.Beenden des DP Editor

Um DP Editor zu beenden, wählen Sie [Beenden] im Menü [Datei] (Windows) oder [Ablage] (Macintosh) oder klicken auf die Schaltfläche [Schließen] (Windows) oder das Feld [Schließen] (Macintosh) im Hauptfenster.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) ist ein Datenformat für die Aufzeichnung von Information, die spezifiziert, welche Bilder und in welcher Anzahl diese Bilder gedruckt werden sollen; die Information wird dann auf einem Speichermedium aufgezeichnet. Wenn DPOF-Information einem DPOF-kompatiblen Drucker zugeführt wird, fertigt der Drucker automatisch nur die spezifizierte Anzahl von Ausdrucken der spezifizierten Bilder an.

II. Im Problemfall

Fehlersuche

Probleme mit Exif Viewer

Meldung	Ursache	Lösung
Film-Dateien oder FlashPix -Dateien können nicht verwendet werden, da QuickTime nicht installiert ist oder die Version zu alt ist.	QuickTime ist nicht installiert oder es ist eine ältere Version als QuickTime 4 installiert.	Installieren Sie QuickTime 4.
Ordner nicht gefunden.	Sie haben mit einem Ordner auf einem austauschbaren Datenträger gearbeitet, und dieser ist entfernt worden.	Legen Sie den Datenträger wieder ein.
	Der Ordner, mit dem Sie gearbeitet haben, ist gelöscht oder verschoben worden.	Benutzen Sie den Befehl [Aktualisieren].
"Dateiname" nicht gefunden.	Sie haben mit einer Datei auf einem austauschbaren Datenträger gearbeitet, und der Datenträger ist entfernt worden.	Legen Sie den Datenträger wieder ein.
Dieses Datei-Format kann nicht verwendet werden.	Es wurde auf eine Datei mit einem von Exif Viewer nicht unterstützten Format zugegriffen.	Benutzen Sie ein von Exif Viewer unterstütztes Format (Exif-JPEG, Exif-TIFF, JPEG (nur Grundversion), BMP (Windows-Version), PICT (Macintosh-Version), FlashPix oder AVI).
Die Datei mit gleichem Namen wie "Dateiname" existiert bereits. Überschreiben?	Der Ordner, in dem Sie die Datei abgelegt haben, enthält bereits eine Datei mit demselben Namen.	Um zu verhindern, daß die vorhandene Datei ersetzt wird, benennen Sie die abzulegende Datei um oder die Datei im Zielordner um.
Der Ordner mit gleichem Namen wie "Dateiname" existiert bereits.	Der Ordner, in dem Sie die Datei abgelegt haben, enthält bereits einen Ordner mit demselben Namen.	Benennen Sie die abgelegte Datei oder den Ordner in dem Zielordner um.
Datenträger oder Ordner ist schreibgeschützt.	Der Ordner oder Datenträger, in(auf) den Sie die Datei zu speichern versucht haben, ist schreibgeschützt.	Entfernen Sie den Schreibschutz von dem Datenträger oder Ordner.
	Einige Digitalkamera-Modelle verfügen nicht über eine Schreibfunktion.	Spezifizieren Sie einen anderen beschreibbaren Datenträger als das Speicherziel für die Bilddaten. Oder kopieren Sie die Bilddaten in der Kamera auf einen anderen beschreibbaren Datenträger und verarbeiten Sie die kopierten Daten.
Unzureichende Datenträgerkapazität. Der Prozeß wird abgebrochen.	Auf dem Datenträger ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.	Wechseln Sie zu einem neuen Datenträger oder schaffen Sie Platz, indem Sie nicht mehr benötigte Dateien auf dem Datenträger löschen.

Meldung	Ursache	Lösung
Kann "Dateiname" nicht verschieben. Kopieren?	Die Datei, die Sie zu verschieben versucht haben, befindet sich auf einem schreibgeschützten Datenträger.	Entfernen Sie den Schreibschutz von dem Datenträger.
	Die Datei, die Sie zu verschieben versucht haben, wird von einer anderen Anwendung benutzt.	Schließen Sie die Anwendung, die die Datei benutzt.
"Dateiname" wird Verwendet.	Die gewählte Datei wird von einer anderen Anwendung benutzt.	Schließen Sie Anwendung, die die Datei benutzt.
Die Datei kann nicht korrekt verwendet werden. OK ?	Eine Datei mit derselben Dateinummer ist bereits im Schreibziel vorhanden.	Ändern Sie die Nummer der Datei, die geschrieben wird.
Die Datei ist schreibgeschützt.	Es wurde versucht, eine schreibgeschützte Datei zu ändern.	Öffnen Sie die Dateieigenschaften und deaktivieren Sie das Dateiattribut [Schreibgeschützt] (Windows) oder deaktivieren Sie mit Hilfe des Befehls [Information] das Kontroll-kästchen [Geschützt] (Macintosh).
"Dateiname" ist beschädigt oder das Format kann nicht verwendet werden.	Der Versuch, die Datei zu lesen, ist fehlgeschlagen.	Diese Datei wird nicht von Exif Viewer unterstützt und kann nicht benutzt werden.
Fenster kann nicht mehr geöffnet werden.	Es können nicht mehr als 20 Fenster geöffnet werden.	Wählen Sie zum Öffnen in einem Fenster nicht mehr als 20 Bilder.
Dateiname enthält unzulässige Zeichen.(Windows)	Der Dateiname enthält ein Zeichen, das nicht verwendet werden kann ("\", "/", "?", usw.).	Löschen Sie das unzulässige Zeichen.
Eine Datei mit gleichem Namen existiert bereits.	Es existiert bereits eine Datei mit dem Dateinamen, den Sie eingegeben haben.	Um zu verhindern, daß ein bereits existierender Dateiname dupliziert wird, benutzen Sie einen anderen Dateinamen.
Bildgröße ist kleiner als die spezifizierte Größe.	Diese Bildgröße kann nicht im Exif-Format gespeichert werden.	Speichern Sie das Bild als BMP- oder PICT-Datei.
Automatisches Neubenennen nicht erfolgreich. Der Prozeß wird abgebrochen.	Die Duplikation von Dateinamen konnte nicht vermieden werden, da zu viele Bilder mit demselben Datum und derselben Uhrzeit vorhanden sind.	Verringern Sie die Anzahl der von der automatischen Neubenennungsfunktion zu verarbeitenden Dateien.
Ein Teil von "Dateiname" wird abgeschnitten, da das Bild größer als das Druckerausgabeformat ist.	Das Bild in der Datei, die gedruckt wird, ist größer als die Papiergröße.	Wählen Sie die Option [An die Seite anpassen].

Meldung	Ursache	Lösung
Registrierte Anwendungssoftware nicht gefunden.	Die registrierte Anwendung ist gelöscht oder verschoben worden.	Registrieren Sie die Anwendung noch einmal.
Registrierte Anwendungssoftware konnte nicht ausgeführt werden.	Die Anwendung ist beschädigt.	Installieren Sie die Anwendung noch einmal oder registrieren Sie eine andere Anwendung.
	Nicht genügend Arbeitsspeicher. (Macintosh)	Schließen Sie alle anderen laufenden Anwendungen.
Temporäre Datei konnte nicht erstellt werden. Der Prozeß wird abgebrochen.	Beim Öffnen einer Exif-TIFF-YC-Datei konnte keine Temporärdatei erstellt werden, da nicht genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden war.	Vergrößern Sie den verfügbaren Speicherplatz auf dem Datenträger, auf dem Exif Viewer installiert ist.
Bestellungsanwendungssoftware konnte nicht ausgeführt werden.	DP Editor konnte nicht gefunden werden oder ist beschädigt.	Installieren Sie DP Editor.
Drucker nicht gefunden.	Es ist kein Drucker gewählt.	Spezifizieren Sie den Drucker im Menü [Einstellungen] - [Drucker]. (Windows)
		Wählen Sie den Drucker in der Auswahl. (Macintosh)

Eine Fehlermeldung erscheint, wenn ich mehrere Bilder aus Exif Viewer in PhotoDeluxe HE 3.0 öffne.

Lösung: Öffnen Sie die Bilder einzeln.

■ Probleme mit DP Editor

Meldung	Ursache	Lösung
Setzen Sie ein Bestellungsmedium ein.	Der Datenträger für die Ausdruckbestellungen ist nicht in das Laufwerk eingelegt.	Legen Sie den Datenträger in das Laufwerk ein.
	Der Datenträger ist nicht formatiert.	Formatieren Sie den Datenträger.
Die DPOF-Datei kann nicht verwendet werden.	Die bestehende DPOF-Datei enthält einen Fehler.	Eine neue DPOF-Datei wird erstellt.
Die bereits bestehende DPOF-Datei enthält einen Fehler. Diese Bestellungen werden ignoriert.	Die Einstellungen in der bestehenden DPOF-Datei enthalten einen Fehler.	Die fehlerhaften Einstellungen werden ignoriert.
"Dateiname" nicht gefunden.	Sie haben mit einer Datei auf einem austauschbaren Datenträger gearbeitet, und dieser ist entfernt worden.	Legen Sie den Datenträger wieder ein.
	Die verwendete Datei wurde gelöscht oder verschoben.	Heben Sie die Ausdruckbestellung für die Datei auf.
"Dateiname" ist beschädigt oder die Datei kann nicht verwendet werden.	Die Datei ist beschädigt oder in einem Format, das nicht unterstützt wird. Oder die Bildgröße ist kleiner als 640 x 480.	Benutzen Sie ein von DP Editor unterstütztes Dateiformat (Exif-JPEG, Exif-TIFF oder JPEG) und eine Bildgröße von mindestens 640 x 480.
Fenster kann nicht mehr geöffnet werden.	Es können nicht mehr als 20 Fenster geöffnet werden.	Wählen Sie zum Öffnen der Bilder und Indexfenster nicht mehr als 20 Vorschaubilder und Indexsymbole.
Bestellungsmedium ist schreibgeschützt.	Der Datenträger ist schreibgeschützt.	Entfernen Sie die Schreibschutzeinstellung des Datenträgers.
	Einige Digitalkamera-Modelle verfügen nicht über eine Schreibfunktion.	Benutzen Sie zum Anlegen einer Bestellungsdatei auf einer SmartMedia-Karte den Bildspeicher-Kartenleser SM-R2 oder den PC-Kartenleser PC-AD3; die Kamera muß dazu abgetrennt werden.
Unzureichende Bestellungsmediumkapazität.	Es steht nicht genügend Speicherplatz auf dem Datenträger zur Verfügung.	Benutzen Sie für die Ausdruckbestellungen einen Datenträger mit genügend freiem Speicherplatz.
Bestellungsdatei kann nicht erzeugt werden.	Der DCIM-Ordner auf dem Datenträger für die Ausdruckbestellungen enthält bereits einen Ordner mit der Nummer 999.	Verwenden Sie einen neuen Datenträger.
Die maximale Anzahl der Bestellungen ist erreicht. Es kann nicht mehr bestellt werden.	Es sind zu viele registrierte Standard- und Indexausdrucke vorhanden.	Verwenden Sie einen neuen Datenträger.

Gemeinsame Probleme

Meldung	Ursache	Lösung
Diese Anwendungssoftware erfordert Windows 95/NT4.0 oder höher.	Die Anwendung kann nicht ausgeführt werden, weil Ihre Windows-Version zu alt ist.	Aktualisieren Sie auf Windows 95 oder Windows NT 4.0 oder höher.
Diese Anwendungssoftware erfordert MacOS 8.1 oder höher.	Die Anwendung kann nicht ausgeführt werden, weil Ihre Version des Macintosh-Betriebssystems zu alt ist.	Aktualisieren Sie auf Mac OS 8.1 oder höher.
Nicht genügend Speicherraum. Der Prozeß wird abgebrochen.	Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar.	Beenden Sie alle anderen laufenden Programme. Oder spezifizieren Sie Virtueller Arbeitsspeicher in [System] in der Systemsteuerung. (Windows).
		Markieren Sie die Exif Viewer/DP Editor Programmdatei und erhöhen Sie mit Hilfe des Befehls [Information] die Einstellung "Bevorzugte Größe" in der Speicherzuteilung. (Macintosh)
Ein Datei-Ein-/Ausgebefehler ist eingetreten. Der Prozeß wird abgebrochen.	Fehler im Laufwerk oder Datenträger.	Prüfen Sie, ob Probleme mit dem Laufwerk vorliegen, oder benutzen Sie einen fehlerfreien Datenträger.

III. Anhang

Glossar

AVI

Akronym für Audio Video Interleaved. Ein Videoformat.

BMP (bitmap)

Standardformat für Bilddaten in Windows. Die Dateinamenerweiterung für Bitmap-Dateien ist ".bmp".

DPOF

Ein Format für die Aufzeichnung von Informationen, die die auf einem Medium ausdruckenden Bilder spezifizieren.

Exif-Datei

Ein Vollfarb-Bildformat für Digitalkameras. Dieses Format ist kompatibel mit TIFF und JPEG und wird von den meisten Bildverarbeitungsprogrammen unterstützt. Dieses Format legt auch die Aufzeichnungsmethode für Vorschaubilder und Kameradaten fest.

JPEG

Die Standardisierung der Standbild-Kompressionstechnologie oder der Standard selbst. JPEG ermöglicht effiziente Bildkompression. Da jedoch einige der ursprünglichen Bilddaten bei der Komprimierung verlorengehen, entspricht das von den dekomprimierten Daten erzeugte Bild nicht ganz exakt dem Originalbild; der Abweichungsgrad hängt allerdings vom Kompressionsverhältnis ab. Die Kompressionsverhältnisse reichen von 10:1 bis 100:1.

Mac OS

Die Grundsystemsoftware (Betriebssystem) bei Apple Macintosh Computern.

PICT

Standardformat für Bilddaten bei Macintosh Computern.

TIFF-YC

Ein TIFF-Aufzeichnungsformat.

Anwendung

Software für einen speziellen Zweck, z.B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Grafik.

Installieren

Das Einrichten von Software auf einem PC. In den meisten Fällen besteht die Softwareinstallation im Kopieren der Software von Disketten oder CD-ROM auf die Festplatte eines PC.

Zwischenablage

Ein Speicherort zum vorübergehenden Speichern von ausgeschnittenen oder kopierten Daten. Die Daten in der Zwischenablage können auch in andere Anwendungen eingefügt werden. Sie können jedoch nicht in eine Anwendung eingefügt werden, die ihr Format nicht unterstützt.

Ausblenden

Der Status von Menüpunkten und Schaltflächen, die in hellem Grau angezeigt werden und nicht gewählt werden können.

Vorschaubild

Eine kleine Kopie eines Bildes.

Automatische Neubenennung

Die automatische Zuweisung von Namen zu Dateien. Bei der automatischen Neubenennung mehrerer Bilder in Exif Viewer werden Dateinamen auf der Basis des Aufnahmedatums und der Aufnahmezeit der Fotos zugewiesen.

Bildlaufleiste

Bildlaufleisten ermöglichen die Verschiebung von Bildern nach oben, unten, links und rechts in kleinen Schritten, so daß nicht im Fenster gezeigte Bildteile betrachtet werden können.

Dialogfeld

Ein zum Spezifizieren von Einstellungen verwendetes Fenster.

Zeitstempel

Der Zeitstempel zeichnet das Datum auf, an dem die Datei zum letzten Male aktualisiert wurde.

Laufwerk

Ein von PCs zum Speichern von Dateien verwendetes Peripheriegerät.

Ziehen

Das Bewegen der Maus bei gedrückt gehaltener Maustaste.

Ziehen und Ablegen

Verfahren, bei dem man ein Symbol oder ein Vorschaubild mit der Maus anklickt, die Maus bei gedrückter Maustaste zu einer anderen Position zieht und dort durch Loslassen der Maustaste das Symbol oder das Vorschaubild ablegt. Mit diesem Verfahren können Dateien verschoben oder kopiert werden.

Beschneiden

Das Abschneiden nicht gewünschter Teile eines Bildes.

Pixel

Entspricht dem Bildelement oder Punkt (Dot). Die kleinste Einheit in der Computer-Bildverarbeitung.

Dateinummer

Die letzten 4 Stellen in den Dateinamen für Bilder, die mit einer DCF-kompatiblen Digitalkamera aufgenommen wurden. DCF ist ein Standardbildformat für Digitalkameras. Dieses Format ermöglicht problemlosen Austausch von Bilddateien zwischen DFC-kompatiblen Kameras und Druckern.

Ordnerstruktur

Eine hierarchische Struktur für Ordner, die Dateien enthalten.

Vorschau

Ein Bild, das so angezeigt wird, wie es ausgedruckt wird.

Popup-Menü

Eine Menüart. Wenn ein solches Menü angeklickt wird, erscheint eine Optionsliste.

Austauschbarer Datenträger

Datenträger, die entnommen werden können, wie z.B. Disketten, MO-Disks und Zip-Kassetten.



FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan.

FGS-002103