
WILLKOMMEN BEI "PONS Der grosse Grammatiktrainer ENGLISCH!"
2005 - Version 1.0

Diese Software basiert zum Teil auf Arbeiten der Mozilla Foundation
(<http://www.mozilla.org>),
Apache (<http://www.apache.org>) Software Foundation, und
wxWidgets.org ((<http://www.wxwidgets.org>)).
Die jeweiligen Lizenzen finden Sie auf der Installations-CD-ROM.

- KONTAKT

- TECHNISCHE HINWEISE

INSTALLATION SPRACHKURS
BENUTZERDATEN UND TEMPORAERE DATEIEN
INSTALLATION BENUTZERHANDBUCH
STARTEN
FIREWALL
MONITOREINSTELLUNGEN
MULTIMEDIAEINSTELLUNGEN
SPRECHTRAINING

- HOTLINE-SERVICE

KONTAKT:

Bei inhaltlichen und sprachlichen Fragen wenden Sie sich bitte
direkt an die Redaktion.

Postanschrift:
Ernst Klett Sprachen GmbH
Redaktion PONS Selbstlernen
Postfach 10 60 16
70049 Stuttgart
Deutschland

E-Mail: interaktiv@pons.de

Internet: www.pons.de/interaktiv

Fuer allgemeine Informationen zu den Produkten von PONS schauen Sie
doch auf unserer Homepage
vorbei : <http://www.pons.de>

TECHNISCHE HINWEISE:

INSTALLATION SPRACHKURS

Die Installation erfolgt per CD-ROM. Starten Sie das Betriebssystem.
Legen Sie nun die CD-ROM
in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die Installation kann, je nach Betriebssystem, zwischen 5 und 10 Minuten dauern.

Falls bei der Installation Probleme auftreten sollten, deaktivieren Sie bitte aktive Virens Scanner und Firewalls und starten Sie die Installation erneut.

WINDOWS

Falls bei Ihrem PC die Windows-Autoplay-Funktion aktiviert ist, startet automatisch die Installationsroutine, wenn die Software nicht bereits im Default-Startmenueverzeichnis ("START\Programme\PONS\Ihr Kurs") installiert wurde.

Falls die Windows-Autoplay-Funktion nicht aktiviert ist, gehen Sie bitte wie folgt vor um das Programm zu installieren: Wählen Sie im Startmenue "Ausführen". Tippen Sie folgenden Befehl ein: d:\install

"d" steht hier fuer den Kennbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks. Falls Ihr CD-ROM-Laufwerk einen anderen Buchstaben hat, muessen Sie diesen eingeben (z.B. "e"). Sie koennen das SETUP auch starten, indem Sie die Datei "install.exe" auf der CD im Windows-(NT)-Explorer mit der Maus doppelklicken. Sollten Sie den Windows Explorer nicht finden, sehen Sie unter Start -> Programme nach. Dort befindet er sich standardmaessig.

Mac OS X

Fuehren Sie bitte die Datei "install" im Stammverzeichnis der CD aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

BENUTZERDATEN UND TEMPORAERE DATEIEN

Bitte beachten Sie, dass Benutzerdaten und temporaere Dateien bei der Deinstallation nicht automatisch entfernt werden. Um Benutzerdaten und temporaere Dateien von Ihrer Festplatte zu entfernen, loeschen Sie den entsprechenden Ordner unterhalb des Ordners .pons.

Fuer den Sprachkurs PONS Der grosse Grammatiktrainer Englisch ist der Name des sprachkursspezifischen Ordners .pons\ggteng.

WINDOWS

Bei der Installation werden Sie aufgefordert einen Ordner zur Ablage von Benutzerdaten und temporären Dateien (wie z.B. Sprachaufnahmen aus den Übungen) zu wählen. In diesem Ordner werden die Benutzerdaten und temporären Dateien in einem sprachkursspezifischen Ordner abgelegt.

Als Voreinstellung wird der Ordner angeboten, den Sie als Installationsordner für den Sprachkurs ausgewählt haben. Bitte achten Sie darauf, dass dieser Ordner bzw. der Ordner den Sie auswählen keine Umlaute und sonstige Sonderzeichen (., %, ?, Ë, ...) enthält.

Unterhalb dieses Ordners wird ein sprachkursspezifischer Ordner angelegt.

Mac OS X

Der sprachkursspezifische Ordner wird als unsichtbares Element unterhalb des privaten Ordners ("Privat") angelegt.

```
*****
*****
INSTALLATION BENUTZERHANDBUCH
*****
*****
Um das Benutzerhandbuch verwenden zu können, benötigen Sie das
Programm Adobe® Reader®.
Falls das Programm Adobe® Reader® bereits auf Ihrem System
installiert ist, ist eine Installation
der mitgelieferten Version von Adobe® Reader® nicht notwendig. Falls
Adobe® Reader® noch
nicht auf Ihrem System vorhanden ist, finden Sie die
Installationsdateien im Verzeichnis "adobe"
auf der Installations-CD-ROM.
```

```
*****
*****
STARTEN
*****
*****
WINDOWS
```

Wenn Ihre Software lokal auf Ihrem Computer installiert ist, stellen Sie sicher, dass vor Start des Programms die CD-ROM im CD-Laufwerk ist.

Falls bei Ihrem PC die Windows-Autoplay-Funktion aktiviert ist, startet automatisch die Software, sobald die CD-ROM eingelegt wird, falls die Software im Default-Startmenüverzeichnis

("START\Programme\PONS") installiert wurde.

Wenn Sie Ihre PONS Sprachlernsoftware starten moechten, klicken Sie auf

Start -> Programme -> PONS -> "Ihr Kurs" und waehlen den Titel des gewuenschten Sprachkurses aus,
z.B. PONS Der grosse Vokabeltrainer Englisch. Falls Sie bei der Installation die Option "Desktop-Icon erstellen" gewaehlt haben, koennen Sie das Programm ueber das entsprechende Desktop-Icon starten.

Mac OS X

Wenn Sie Ihre PONS Sprachlernsoftware starten moechten, oeffnen Sie den Ordner

PONS -> "Ihr Kurs" auf dem Desktop und waehlen den Titel des gewuenschten Sprachkurses aus,
z.B. PONS Der grosse Vokabeltrainer Englisch. Wenn Ihre Software lokal auf Ihrem Computer installiert ist, stellen Sie sicher, dass vor Start des Programms die CD-ROM im CD-Laufwerk ist.

FIREWALL

Beim Starten der PONS Sprachlernsoftware auf einem Computer mit aktivierter Firewall, kann aufgrund der verwendeten Client-Server-Technologie, eine Warnmeldung der Firewall ausgeloeset werden.

Bitte deaktivieren Sie vor Start der Sprachlernsoftware entweder die Firewall oder erlauben Sie den Zugriff auf die geforderte IP-Adresse. Bitte beachten Sie, dass entgegen der Warnmeldung, keine Verbindung zum Internet hergestellt wird oder zum Start der Software notwendig ist.

Beispiel ZoneAlarm

Beim Start der Sprachlernsoftware wird folgende Warnmeldung angezeigt.

Zone Alarm Alert: Futuna Frontend Host is trying to access the Internet.

Application: ggteng.exe

Destination IP: z.B. 127.0.0.1:Port 1098

Beim Beenden der Sprachlernsoftware wird folgende Warnmeldung angezeigt.

Zone Alarm Alert: javaw.exe is trying to access the Internet.

Application: javaw.exe

Destination IP: z.B. 127.0.0.1:Port 9090

Waehlen Sie jeweils die Option "Remember this setting" und

bestaetigen Sie mit "Allow".
Dann erscheinen obige Warnmeldungen zukuenftig nicht mehr.

MONITOREINSTELLUNGEN

Ist Ihr Monitor optimal eingestellt?

Windows NT/2000/XP:

Oeffnen Sie: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Farbpalette
und waehlen Sie True Color. Stellen Sie ausserdem unter Aufloesung 1024 x 768 Pixel ein

Windows 98:

Oeffnen Sie: Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Farben
und waehlen Sie True Color. Stellen Sie ausserdem unter Aufloesung 1024 x 768 Pixel ein

MacOS X 10.3:

Oeffnen Sie: Systemeinstellungen -> Monitor und waehlen Sie 16,7 Millionen Farben.
Stellen Sie ausserdem unter Aufloesung 1024 x 768 Pixel ein

MULTIMEDIAEINSTELLUNGEN

Ueberpruefen Sie bitte die Multimediaeinstellungen Ihres Rechners.
Diese Einstellungen sind notwendig,
damit Sie optimal mit Ihrem Sprachkurs arbeiten koennen.

Windows:

Um zu ueberpruefen, ob Ihr Mikrofon eingeschaltet ist, klicken Sie auf
Start -> Programme -> Zubehoer -> Multimedia -> Audiorecorder.
Klicken Sie nun auf den Button mit dem roten Kreis, um sich aufzunehmen. Sprechen Sie einige Worte und klicken Sie anschliessend auf den Button mit dem schwarzen Rechteck.
Nun koennen Sie sich anhoeren, was Sie aufgenommen haben, indem Sie auf den Button mit dem schwarzen einfachen Dreieck klicken. Sollten Sie nicht hoeren, muessen Sie die Lautstaerke ueberpruefen.
Dazu gehen Sie folgendermassen vor: Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung -> Multimedia.
Sie sehen dann verschiedene Lautstaerkeregler. Schieben Sie den Regler bei "Aufnahme" in Richtung "laut".
Nun sollte Ihr Rechner optimal eingestellt sein.

SPRECHTRAINING

Bitte beachten Sie, dass die Spracherkennung nur korrekt funktionieren kann, wenn Sie nicht durch Hintergrundgerauesche beeintraehtigt wird. In Einzelfaellen kann es vorkommen, dass die Spracherkennung durch Hintergrundgerauesche derart gestoert wird, das nichts erkannt wird oder Geraeusche als Eingabe akzeptiert werden. Vermeiden Sie aus diesem Grund auch die Aufnahmelautstaerke auf das Maximum einzustellen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte die Aufnahmelautstaerke im mittleren Bereich liegen.

HOTLINE-SERVICE

Fuer technische Fragen, die Ihnen diese Datei nicht beantworten konnte,
steht Ihnen der Klett Hotline-Service gerne zur Verfuegung.

Oeffnen Sie bitte die Hotline-Service Datei 'hotline.txt' fuer weitere Informationen.

- - - - - 04.07.2005 - - - - -